
Création des partages

Création du partage pour le déploiement d'applications

On crée un dossier dans C:\Share .




On clique droit sur le dossier, propriétés, onglet « Partage », « Partager » puis on ajoute « Ordinateurs du domaine ».




On clique ensuite sur "Partager".


On crée un dossier.




On y crée les dossiers correspondant :





On ajoute ensuite ce rôle.



Dans le gestionnaire de serveur, on crée les partages.


Serveurs
Volumes
Disques
Pools de stocka...
Partages
iSCSI
Dossier de travail
RESSOURCES PARTAGÉES
Tous les partages | 2 au total
TÂCHES
Nouveau partage...
Actualiser
Filtrer
Partager
Chemin d'accès local
CPD01 (2)
NETLOGON
C:\Windows\SYSVOL\sysvol\littor...
SYSVOL
C:\Windows\SYSVOL\sysvol
VOLUME
12,6 % utilisés
Aller à Vue d'e
QUOTA


Profil du partage de fichiers :
Partage SMB - Rapide
Partage SMB - Avancé
Partage SMB - Applications
Partage NFS - Rapide
Partage NFS - Avancé
Description :
Ce profil avancé offre des options supplémentaires pour la configuration d'un partage de fichiers SMB.
Définir les propriétaires du dossier pour une assistance en cas d'accès refusé
Configurer la classification par défaut des données dans le dossier pour les stratégies de gestion et d'accès
Activer les quotas
< Précédent
Suivant >
Créer
Annuler


Assistant Nouveau partage
Sélectionner le serveur et le chemin d'accès au partage
Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Propriétés de gestion
Quota
Confirmation
Résultats
Serveur :
Nom du serveur
Statut
Rôle du cluster
Nœud propriétaire
CPD01
En ligne
Non-cluster
Cette liste répertorie uniquement les serveurs sur lesquels le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers est installé.
Emplacement du partage :
Sélectionner par volume :
Volume
Espace libre
Capacité
Système de fichiers
C:
69,6 Go
79,7 Go
NTFS
L'emplacement du partage de fichiers sera un nouveau dossier du répertoire \Shares sur le volume sélectionné.
Tapez un chemin personnalisé :
C:\share\Données\atelier\archives\
Parcourir...
< Précédent
Suivant >
Créer
Annuler

Indiquer le nom de partage

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations
- Propriétés de gestion
- Quota
- Confirmation
- Résultats

Nom du partage : archives$

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage :

C:\share\Données\atelier\archives

Chemin d'accès distant au partage :

\\CPD01\archives$

< Précédent | Suivant > | Créer | Annuler

Paramètres

☑ Activer l'énumération basée sur l'accès

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

☑ Autoriser la mise en cache du partage


La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.


☐ Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers

BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.


☐ Chiffrer l'accès aux données

Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.













Pour lecture/écriture :




Ce qui donne pour Archives :




Autorisations
Partage
Audit
Accès effectif
Pour modifier les autorisations de partage, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier.
Emplacement réseau de ce partage : \\CPD01.littoral1.fr\archives$
Entrées d'autorisations :
Type
Principal
Accès
Autoriser
Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs)
Contrôle total
Autoriser
directioncompta (LITTORAL1\directioncompta)
Lecture
Autoriser
etude (LITTORAL1\etude)
Modifier
Autoriser
atelier (LITTORAL1\atelier)
Modifier
Ajouter
Supprimer
Modifier



Assistant Nouveau partage
Spécifier les propriétés de gestion des dossiers
Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Propriétés de gestion
Quota
Confirmation
Résultats
La propriété Utilisation du dossier spécifie le rôle du dossier et le type de fichiers stockés dans celui-ci. Elle est utilisée par les stratégies de gestion des données, notamment les règles de classification.
Sélectionnez la valeur Utilisation du dossier pour ce dossier :
Fichiers utilisateur
Fichiers de groupe
Fichiers d'application
Fichiers de sauvegarde et d'archivage
La propriété Adresse de messagerie du propriétaire de dossier spécifie la liste de distribution ou les adresses de messagerie à contacter lorsque les utilisateurs font une demande d'assistance après s'être vus refuser l'accès au dossier.
Spécifiez les adresses de messagerie du propriétaire du dossier (séparées par des points-virgules) :
< Précédent
Suivant >
Créer
Annuler




On fait de même pour tous les autres partages, en adaptant les groupes et les droits.

Création des partages personnels pour les utilisateurs

On crée un dossier "Utilisateurs" dans C:\Share\Données\Utilisateurs



Dans le gestionnaire de serveur, serveur de fichiers, on crée le partage.



Sélectionner le profil de ce partage

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations
- Propriétés de gestion
- Quota
- Confirmation
- Résultats


Profil du partage de fichiers :

- Partage SMB - Rapide
- Partage SMB - Avancé
- Partage SMB - Applications
- Partage NFS - Rapide
- Partage NFS - Avancé


Description :


Ce profil avancé offre des options supplémentaires pour la configuration d'un partage de fichiers SMB.

- Définir les propriétaires du dossier pour une assistance en cas d'accès refusé
- Configurer la classification par défaut des données dans le dossier pour les stratégies de gestion et d'accès
- Activer les quotas



On rajoute le $ pour masquer le partage de la découverte réseau.


Indiquer le nom de partage
Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Propriétés de gestion
Quota
Confirmation
Résultats
Nom du partage :
Utilisateurs$
Description du partage :
Chemin d'accès local au partage :
C:\share\Données\Utilisateurs
Chemin d'accès distant au partage :
\\CPD01\Utilisateurs$
< Précédent
Suivant >
Créer
Annuler


Configurer les paramètres de partage
Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Propriétés de gestion
Quota
Confirmation
Résultats
Activer l'énumération basée sur l'accès
L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.
Autoriser la mise en cache du partage
La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.
Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers
BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.
Chiffrer l'accès aux données
Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.
< Précédent
Suivant >
Créer
Annuler

Spécifier les autorisations pour contrôler l'accès

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- **Autorisations**
- Propriétés de gestion
- Quota
- Confirmation
- Résultats

Les autorisations d'accès aux fichiers sur un partage sont définies par le biais d'une combinaison d'autorisations sur des dossiers, des partages et éventuellement une stratégie d'accès centrale.

Autorisations du partage : Contrôle total pour Tout le monde

Autorisations sur le dossier :

Type	Principal	Accès	S'applique à
Autoris...	CREATEUR PROPRIETAI...	Contrôle total	Les sous-dossiers et les fichiers seu
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Spécial	Ce dossier et les sous-dossiers
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Lecture et exécution	Ce dossier, les sous-dossiers et les f
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les f
Autoris...	AUTORITE NT\Système	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les f

Personnaliser les autorisations...

< Précédent | Suivant > | Créer | Annuler

Nom : C:\share\Données\Utilisateurs

Propriétaire : Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs) Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :


Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Système	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (LITTORAL1\...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Utilisateurs (LITTORAL1\Utilis...	Lecture et exécution	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Utilisateurs (LITTORAL1\Utilis...	Spéciale	C:\	Ce dossier et les sous-dossiers
Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	C:\	Les sous-dossiers et les fichiers...

Ajouter | Supprimer | Afficher


Désactiver l'héritage


☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK | Annuler | Appliquer




Les permissions devraient être vides. On ajoute le compte administrateur local (CPD01) et Système en contrôle total, puis le groupe "Employés".







On coche cette case.




Dans "Partage", on supprime "Tout le monde" puis on ajoute cela :



On clique sur "OK".



On applique le quota de 100 Mo.



Suivant puis on clique sur "Créer".

Revision #10
Created 2021-03-14 07:50:50 UTC by Khroners
Updated 2021-07-05 15:23:44 UTC by Khroners