





Création des partages

Création du partage pour le déploiement d'applications

On crée un dossier dans C:\Share .




On clique droit sur le dossier, propriétés, onglet « Partage », « Partager » puis on ajoute « Ordinateurs du domaine ».


Nom	Niveau d'autorisation
 Administrateur	Lecture/écriture ▼
 Administrateurs	Propriétaire
 Ordinateurs du domaine	Lecture ▼

On clique ensuite sur "Partager".


On crée un dossier.



On y crée les dossiers correspondant :



On ajoute ensuite ce rôle.



Dans le gestionnaire de serveur, on crée les partages.

RESSOURCES PARTAGÉES
Tous les partages | 2 au total

TÂCHES

- Nouveau partage...
- Actualiser

Partager	Chemin d'accès local	P
▲ CPD01 (2)		
NETLOGON	C:\Windows\SYSTEM32\sysvol\littor...	S
SYSVOL	C:\Windows\SYSTEM32\sysvol	S

12,6 % utilisés

QUOTA
NETLOGON sur C

Profil du partage de fichiers :

- Partage SMB - Rapide
- Partage SMB - Avancé**
- Partage SMB - Applications
- Partage NFS - Rapide
- Partage NFS - Avancé

Description :

Ce profil avancé offre des options supplémentaires pour la configuration d'un partage de fichiers SMB.

- Définir les propriétaires du dossier pour une assistance en cas d'accès refusé
- Configurer la classification par défaut des données dans le dossier pour les stratégies de gestion et d'accès
- Activer les quotas

< Précédent Suivant > Créer Annuler



Sélectionner le serveur et le chemin d'accès au partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

Serveur :

Nom du serveur	Statut	Rôle du cluster	Nœud propriétaire
CPD01	En ligne	Non-cluster	

i Cette liste répertorie uniquement les serveurs sur lesquels le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers est installé.

Emplacement du partage :

Sélectionner par volume :

Volume	Espace libre	Capacité	Système de fichiers
C:	69,6 Go	79,7 Go	NTFS

L'emplacement du partage de fichiers sera un nouveau dossier du répertoire \Shares sur le volume sélectionné.

Tapez un chemin personnalisé :

C:\share\Données\atelier\archives\

Indiquer le nom de partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

Nom du partage :

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage :

Chemin d'accès distant au partage :

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

Paramètres

Activer l'énumération basée sur l'accès

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

Autoriser la mise en cache du partage

La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.

Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers

BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.

Chiffrer l'accès aux données

Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.

Les autorisations d'accès aux fichiers sur un partage sont définies par le biais d'une combinaison d'autorisations sur des dossiers, des partages et éventuellement une stratégie d'accès centrale.

Autorisations du partage : Contrôle total pour Tout le monde

Autorisations sur le dossier :

Type	Principal	Accès	S'applique à
Autoris...	CREATEUR PROPRIETAI...	Contrôle total	Les sous-dossiers et les fichiers seu
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Spécial	Ce dossier et les sous-dossiers
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Lecture et exécution	Ce dossier, les sous-dossiers et les t
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les t
Autoris...	AUTORITE NT\Systeme	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les t

Personnaliser les autorisations...

Désactiver l'héritage

Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

→ Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet.

Principal : directioncompta (LITTORAL1\directioncompta) [Sélectionnez un principal](#)

Type : Autoriser

S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers

Autorisations de base :

[Afficher les autorisations avancées](#)

- Contrôle total
- Modification
- Lecture et exécution
- Affichage du contenu du dossier
- Lecture
- Écriture
- Autorisations spéciales

Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

Effacer tout

Pour lecture/écriture :

Principal : atelier (LITTORAL1\atelier) [Sélectionnez un principal](#)

Type :

S'applique à :

Autorisations de base : [Afficher les autorisations avancées](#)

- Contrôle total
- Modification
- Lecture et exécution
- Affichage du contenu du dossier
- Lecture
- Écriture
- Autorisations spéciales

Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

Ce qui donne pour Archives :

Nom : C:\Share\Deploiement

Propriétaire : Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateur (Administrate...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (LITTORAL1\...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Ordinateurs du domaine (LIT...	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Contrôleurs de domaine (LITT...	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...

Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

Autorisations | Partage | **Audit** | Accès effectif

Pour modifier les autorisations de partage, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier.

Emplacement réseau de ce partage : \\CPD01.littoral1.fr\archives\$

Entrées d'autorisations :

	Type	Principal	Accès
	Autoriser	Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs)	Contrôle total
	Autoriser	directioncompta (LITTORAL1\directioncompta)	Lecture
	Autoriser	etude (LITTORAL1\etude)	Modifier
	Autoriser	atelier (LITTORAL1\atelier)	Modifier

Ajouter | Supprimer | Modifier

Assistant Nouveau partage

Spécifier les propriétés de gestion des dossiers

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

La propriété Utilisation du dossier spécifie le rôle du dossier et le type de fichiers stockés dans celui-ci. Elle est utilisée par les stratégies de gestion des données, notamment les règles de classification.


Sélectionnez la valeur Utilisation du dossier pour ce dossier :

- Fichiers utilisateur
- Fichiers de groupe
- Fichiers d'application
- Fichiers de sauvegarde et d'archivage

La propriété Adresse de messagerie du propriétaire de dossier spécifie la liste de distribution ou les adresses de messagerie à contacter lorsque les utilisateurs font une demande d'assistance après s'être vus refuser l'accès au dossier.

Spécifiez les adresses de messagerie du propriétaire du dossier (séparées par des points-virgules) :


< Précédent | **Suivant >** | Créer | Annuler



On fait de même pour tous les autres partages, en adaptant les groupes et les droits.

Création des partages personnels pour les utilisateurs

On crée un dossier "Utilisateurs" dans C:\Share\Données\Utilisateurs



Dans le gestionnaire de serveur, serveur de fichiers, on crée le partage.

RESSOURCES PA... VOLUME
Tous les partages | 4... archives\$ sur CPD01

TÂCHES ▼

- Nouveau partage... ←
- Actualiser

Partager

Chemin d'accès local

13,6 % utilisés

CPD01 (4)

Deploiement	C:\Share\Deploiem
NETLOGON	C:\Windows\SYSVO
SYSVOL	C:\Windows\SYSVO
archives\$	C:\share\Données\

Aller à Vue d'ensei

Sélectionner le profil de ce partage

Sélectionner un profil

- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations
- Propriétés de gestion
- Quota
- Confirmation
- Résultats

Profil du partage de fichiers :

- Partage SMB - Rapide
- Partage SMB - Avancé**
- Partage SMB - Applications
- Partage NFS - Rapide
- Partage NFS - Avancé

Description :

Ce profil avancé offre des options supplémentaires pour la configuration d'un partage de fichiers SMB.

- Définir les propriétaires du dossier pour une assistance en cas d'accès refusé
- Configurer la classification par défaut des données dans le dossier pour les stratégies de gestion et d'accès
- Activer les quotas

Sélectionner le serveur et le chemin d'accès au partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

Serveur :

Nom du serveur	Statut	Rôle du cluster	Noeud propriétaire
CPD01	En ligne	Non-cluster	

i Cette liste répertorie uniquement les serveurs sur lesquels le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers est installé.

Emplacement du partage :

Sélectionner par volume :

Volume	Espace libre	Capacité	Système de fichiers
C:	68,8 Go	79,7 Go	NTFS

L'emplacement du partage de fichiers sera un nouveau dossier du répertoire \Shares sur le volume sélectionné.

Tapez un chemin personnalisé :

C:\share\Données\Utilisateurs

Parcourir...

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

On rajoute le \$ pour masquer le partage de la découverte réseau.

Indiquer le nom de partage

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage**
- Autres paramètres
- Autorisations
- Propriétés de gestion
- Quota
- Confirmation
- Résultats

Nom du partage :

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage :

Chemin d'accès distant au partage :

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Configurer les paramètres de partage

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres**
- Autorisations
- Propriétés de gestion
- Quota
- Confirmation
- Résultats

Activer l'énumération basée sur l'accès

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

Autoriser la mise en cache du partage

La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.

Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers

BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.

Chiffrer l'accès aux données

Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.

< Précédent **Suivant >** Créer Annuler

Spécifier les autorisations pour contrôler l'accès

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations**
- Propriétés de gestion
- Quota
- Confirmation
- Résultats

Les autorisations d'accès aux fichiers sur un partage sont définies par le biais d'une combinaison d'autorisations sur des dossiers, des partages et éventuellement une stratégie d'accès centrale.

Autorisations du partage : Contrôle total pour Tout le monde

Autorisations sur le dossier :

Type	Principal	Accès	S'applique à
Autoris...	CREATEUR PROPRIETAI...	Contrôle total	Les sous-dossiers et les fichiers seu
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Spécial	Ce dossier et les sous-dossiers
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs	Lecture et exécution	Ce dossier, les sous-dossiers et les t
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les t
Autoris...	AUTORITE NT\Systeme	Contrôle total	Ce dossier, les sous-dossiers et les t

Personnaliser les autorisations...

< Précédent Suivant > Créer Annuler

Nom : C:\share\Données\Utilisateurs
Propriétaire : Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations Partage Audit Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :


Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Système	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (LITTORAL1\...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Utilisateurs (LITTORAL1\Utilis...	Lecture et exécution	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Utilisateurs (LITTORAL1\Utilis...	Spéciale	C:\	Ce dossier et les sous-dossiers
Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	C:\	Les sous-dossiers et les fichiers...

Ajouter Supprimer Afficher


Désactiver l'héritage

Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK Annuler Appliquer



Les permissions devraient être vides. On ajoute le compte administrateur local (CPD01) et Système en contrôle total, puis le groupe "Employés".



Nom : C:\share\Données\Utilisateurs

Propriétaire : Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations | **Partage** | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateur (Administrate...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Employés (LITTORAL1\Emplo...	Modification	Aucun	Les sous-dossiers et les fichiers...

Ajouter | Supprimer | Modifier

Activer l'héritage

Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK | Annuler | Appliquer

On coche cette case.

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateur (Administrate...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Employés (LITTORAL1\Emplo...	Modification	Aucun	Les sous-dossiers et les fichiers...

Dans "Partage", on supprime "Tout le monde" puis on ajoute cela :

Nom : C:\share\Données\Utilisateurs

Propriétaire : Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour modifier les autorisations de partage, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier.

Emplacement réseau de ce partage : \\CPD01.littoral1.fr\Utilisateurs\$

Entrées d'autorisations :

	Type	Principal	Accès
	Autoriser	Administrateurs (LITTORAL1\Administrateurs)	Contrôle total
	Autoriser	Employés (LITTORAL1\Employés)	Modifier

Ajouter | Supprimer | Modifier

OK | Annuler | Appliquer

On clique sur "OK".

Spécifier les propriétés de gestion des dossiers

- Sélectionner un profil
- Emplacement du partage
- Nom de partage
- Autres paramètres
- Autorisations
- Propriétés de gestion**
- Quota
- Confirmation
- Résultats

La propriété Utilisation du dossier spécifie le rôle du dossier et le type de fichiers stockés dans celui-ci. Elle est utilisée par les stratégies de gestion des données, notamment les règles de classification.

Sélectionnez la valeur Utilisation du dossier pour ce dossier :

- Fichiers utilisateur
- Fichiers de groupe
- Fichiers d'application
- Fichiers de sauvegarde et d'archivage

La propriété Adresse de messagerie du propriétaire de dossier spécifie la liste de distribution ou les adresses de messagerie à contacter lorsque les utilisateurs font une demande d'assistance après s'être vus refuser l'accès au dossier.

Spécifiez les adresses de messagerie du propriétaire du dossier (séparées par des points-virgules) :

< Précédent | Suivant > | Créer | Annuler

On applique le quota de 100 Mo.

Appliquer le quota à un dossier ou un volume

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Propriétés de gestion
Quota
Confirmation
Résultats

- Ne pas appliquer de quota
 Appliquer un quota basé sur le modèle :

Limite de 100 Mo
Limite de 200 Mo pour les rapports d'utilisateurs
Analyser l'utilisation de volume de 200 Go
Analyser un partage de 500 Mo
Limite de 200 Mo avec extension de 50 Mo
Limite étendue de 250 Mo

Résumé du modèle :

Nom du modèle : Limite de 100 Mo
Limite : 100 Mo Inconditionnel
Seuils de notification : 3
85 % - Adresse de messagerie
95 % - Événement, Adresse de messagerie
100 % - Événement, Adresse de messagerie

< Précédent

Suivant >

Créer

Annuler

Suivant puis on clique sur "Créer".

Revision #10

Created 14 March 2021 07:50:50 by Khroners

Updated 5 July 2021 15:23:44 by Khroners