


Activer et configurer l'optimisation de la livraison



The screenshot shows the Microsoft Intune console interface. On the left, the navigation pane has 'Appareils' highlighted. The main content area is titled 'Appareils | Profils de configuration'. A red box highlights the '+ Créer un profil' button in the top toolbar. Below the toolbar is a search bar and a table of configuration profiles.

Nom de profil	Plateforme	Type de profil	Dernière modifi...	
DisableWinHello	Windows 10 et ultéri...	Identity Protection	05/6/22, 22:22	...
Profil de jonction de domaine (hy...	Windows 10 et ultéri...	Jonction de domaine	11/11/21, 17:05	...
Restrictions	Windows 10 et ultéri...	Restrictions sur l'app...	10/6/22, 23:46	...
Stratégie de collecte de données I...	Windows 10 et ultéri...	Monitoring de l'inté...	07/11/21, 11:16	...
Tous les appareils GroupPolicyCo...	Windows 10 et ultéri...	Modèles d'administr...	07/11/21, 21:51	...
Tous les appareils iosGeneral	iOS/iPadOS	Restrictions sur l'app...	07/11/21, 21:51	...
Tous les appareils Windows10Cus...	Windows 10 et ultéri...	Personnalisé	07/11/21, 22:08	...
Tous les appareils Windows10Gen...	Windows 10 et ultéri...	Restrictions sur l'app...	09/6/22, 21:35	...

Créer un profil

Plateforme

Windows 10 et ultérieur

Type de profil

Modèles

Les modèles contiennent des groupes de paramètres, organisés par modèle lorsque vous ne voulez pas créer des stratégies manuellement. Vous pouvez configurer des appareils pour accéder aux réseaux d'entreprise, par configuration du réseau Wi-Fi ou VPN. [En savoir plus](#)

 Rechercher

Nom du modèle

Appareil multi-utilisateur partagé ⓘ

Certificat approuvé ⓘ

Certificat PKCS ⓘ

Certificat PKCS importé ⓘ

Certificat SCEP ⓘ

E-mail ⓘ

Endpoint protection ⓘ

Évaluation sécurisée (éducation) ⓘ

Identity Protection ⓘ

Interface de configuration du microprogramme d'appareil ⓘ

Jonction de domaine ⓘ

Kiosque ⓘ

Limite réseau ⓘ

Microsoft Defender pour point de terminaison (appareils de bureau)

Mise à niveau de l'édition et changement de mode ⓘ

Modèles d'administration

Monitoring de l'intégrité Windows ⓘ

Optimisation de livraison ⓘ

Personnalisé ⓘ

Réseau câblé ⓘ

Restrictions sur l'appareil ⓘ

Restrictions sur les appareils (Windows 10 Collaboration) ⓘ

VPN ⓘ

Optimisation de livraison ...

Windows 10 et ultérieur

[En savoir plus](#)

Mode de téléchargement ⓘ	HTTP fusionné avec un peering derrière le même NAT (1) ✓
Limiter la sélection de pairs ⓘ	Non configuré ✓
Bande passante	
Type d'optimisation de bande passante ⓘ	Non configuré ✓
Retarder le téléchargement HTTP en arrière-plan (en secondes) ⓘ	60 ✓
Retarder le téléchargement HTTP au premier plan (en secondes) ⓘ	60 ✓
Mise en cache	
Mémoire RAM minimale nécessaire pour la mise en cache partagé entre systèmes pairs (en Go) ⓘ	4 ✓
Taille de disque minimale nécessaire pour la mise en cache partagé entre systèmes pairs (en Go) ⓘ	32 ✓
Taille de fichier de contenu minimale nécessaire pour la mise en cache partagé entre systèmes pairs (en Mo) ⓘ	10 ✓
Niveau de batterie minimum nécessaire pour le chargement (en %) ⓘ	40 ✓
Modifier le lecteur de cache ⓘ	%SystemDrive% ✓
Âge maximal du cache (en jours) ⓘ	7 ✓
Type de taille maximale du cache ⓘ	Absolu ✓
Taille maximale absolue du cache (en Go) ⓘ * ⓘ	10 ✓

Mise en cache partagé entre systèmes
pairs via VPN ⓘ

Désactivé



Mise en cache du serveur local

Noms d'hôte du serveur de cache ⓘ

Noms de domaine complet (FQDN) ou adresses IP du serveur de cache

Non configuré

Retarder le basculement du serveur de
cache de téléchargement au premier
plan (en secondes) ⓘ

0



Retarder le basculement du serveur de
cache de téléchargement en arrière-plan
(en secondes) ⓘ

0



Précédent

Suivant

Revision #2

Created 12 June 2022 15:35:47 by Khroners

Updated 12 June 2022 15:47:36 by Khroners