





# Ajouter un administrateur local d'appareils joints à Azure AD (AAD Joined)


Dans le portail d'Azure, on se rend dans "Appareils" puis "Paramètres de l'appareil".


 **Appareils** | Paramètres de l'appareil ...  
khroners - Azure Active Directory


 Vue d'ensemble

 Tous les appareils


 Paramètres de l'appareil


 Enterprise State Roaming

 Clés BitLocker (préversion)


 Diagnostiquer et résoudre les problèmes

«

 Enregistrer

 Ignorer

|

 Des commentaires ?

Les utilisateurs peuvent joindre des appareils à Azure AD ⓘ

Tout

Sélectionné

Aucun

Sélectionné

Aucun membre sélectionné

Les utilisateurs peuvent inscrire leurs appareils sur Azure AD ⓘ

Tout

Aucun

Les utilisateurs peuvent joindre des appareils à Azure AD ⓘ

Tout Sélectionné Aucun

Sélectionné

Aucun membre sélectionné


Les utilisateurs peuvent inscrire leurs appareils sur Azure AD ⓘ

Tout Aucun

 En savoir plus sur le fonctionnement de ce paramètre

Exiger l'authentification multifacteur pour inscrire ou joindre des appareils avec Azure AD ⓘ

Oui Non

 Nous vous recommandons d'exiger l'authentification multifacteur pour inscrire ou joindre des appareils avec Azure AD à l'aide de l'[accès conditionnel](#). Définissez ce paramètre d'appareil sur Non si vous avez besoin d'utiliser l'authentification multifacteur avec l'accès conditionnel.

Nombre maximal d'appareils par utilisateur ⓘ

50

Administrateurs locaux supplémentaires sur tous les appareils joints à Azure AD

[Gérer Administrateurs locaux supplémentaires sur tous les appareils joints à Azure AD](#)


Administrateurs locaux supplémentaires

On y ajoute un utilisateur.




## Device Administrators | Affectations


Tous les rôles

 Diagnostiquer et résoudre les problèmes

«

 Ajouter des affectations

 Supprimer les attributions

 Télécharger les a