


Changement du nom d'hôte et adressage IP

Dans le gestionnaire de serveur :



On clique sur le nom d'ordinateur.







On redémarre.


PROPRIÉTÉS
Pour CPD01

TÂCHES

Nom de l'ordinateur	CPD01	Dernières mises à jour insta
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update
		Dernière recherche de mise
Pare-feu Windows	Public : Actif	Rapport d'erreurs Windows
Gestion à distance	Activé	Programme d'amélioration
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité r
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet0	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)
Version du système d'exploitation	Microsoft Version d'évaluation de Windows Server 2012 R2 Standard	Processeurs
Informations sur le matériel	VMware, Inc. VMware Virtual Platform	Mémoire installée (RAM)
		Espace disque total




Propriétés de Ethernet0
Gestion de réseau
Connexion en utilisant :
Connexion réseau Intel(R) 82574L Gigabit
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft
Pilote E/S Mappage de découverte de couche liaison
Répondeur de découverte de couche de liaison
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
OK
Annuler


Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 10 . 1 . 1 . 1
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 10 . 1 . 1 . 254
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 10 . 1 . 1 . 254
Serveur DNS auxiliaire : . . .
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler

Revision #1
Created 2021-03-13 13:19:53 UTC by Khroners
Updated 2021-07-05 15:23:03 UTC by Khroners