
Installation du rôle DHCP


Dans le gestionnaire de serveur, on ajoute un rôle. On choisit "Serveur DHCP".





On clique sur "Suivant" pour toutes les autres étapes puis "Installer".


Une fois installé, il faut le configurer.

On clique sur « Terminer la configuration DHCP ».





Assistant Configuration post-installation DHCP
Description
Description
Autorisation
Résumé
Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :
Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.
- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP
Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).
< Précédent
Suivant >
Valider
Annuler



Assistant Configuration post-installation DHCP
Autorisation
Description
Autorisation
Résumé
Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.
Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
Nom d'utilisateur : KHRONERS\Administrateur
Utiliser d'autres informations d'identification
Nom d'utilisateur :
Spécifier...
Ignorer l'autorisation AD
< Précédent
Suivant >
Valider
Annuler




On va ensuite configurer les étendues. Dans le gestionnaire de serveur, on clique sur "Outils" en haut à droite puis "DHCP".




On clique droit sur "IPv4" puis "Nouvelle étendue...".




On y donne un nom.




On définit la plage d’adresses IP pour cette étendue.




Ici, on peut exclure des adresses IP.




On définit ici la durée du bail. Une durée courte pour un accès public, ou plus longue pour des ordinateurs fixes.







On rajoute la ou les passerelles par défaut.




On rajoute les serveurs DNS pour les clients de l’étendue.




On rajoute les serveurs WINS.



On active l'étendue.



Les adresses IP attribuées seront affichées ici.



Revision #2
Created 2021-01-18 14:25:34 UTC by Khroners
Updated 2021-12-30 01:55:49 UTC by Khroners